



Paramétrer la DSI

ADMINISTRATION > Outils > Paramètres > Diffusion sélective de l'information :

Nom du paramètre	Valeur	Explication
active	0 : non 1 : oui	Activer la DSI. ATTENTION , il faut penser à autoriser l'utilisateur à voir l'onglet.
auto	0 : non 1 : oui	Activer la DSI automatique.
bannette_notices_order	index_serie, tnvol, index_sew	Ordre des notices au sein de la bannette.
bannette_notices_template	1, 2, 3...	Id du template de notice utilisé par défaut en diffusion de bannettes. Si vide ou à 0, le template classique (ISBD) est utilisé.
insc_categ	0 : non 1 : oui	Inscrire automatiquement, en création de lecteur, le lecteur dans les bannettes de la catégorie du lecteur.

ADMINISTRATION > Outils > Paramètres > OPAC :

Nom du paramètre	Valeur	Explication
allow_bannette_export	0 : non 1 : oui	Possibilité pour les lecteurs de recevoir les notices de leurs bannettes privées en pièce jointe au mail.
allow_bannette_priv	0 : non 1 : oui	Possibilité pour les lecteurs de créer et modifier leurs bannettes privées.
allow_resiliation	0 : non 1 : oui	Possibilité pour les lecteurs de résilier leur abonnement aux bannettes pro.
bannette_nb_liste	5	Nombre de notices par bannettes en affichage de la liste des bannettes
bannette_notices_depliables	0 : non 1 : oui	Pouvoir déplier les notices dans les bannettes.
bannette_notices_format	2	Format d'affichage des notices dans les bannettes.
bannette_notices_order	index_serie, tnvol, index_sew	Ordre d'affichage des notices dans les bannettes dans l'opac.
bannette_priv_periodicite	15	Périodicité d'envoi par défaut en création de bannette privée (en jours).
dsi_active	0 : non 1 : oui	Activer la DSI en OPAC.
flux_rss_notices_order	index_serie, tnvol, index_sew	Ordre d'affichage des notices dans les flux sortants dans l'opac.
show_categ_bannette	0 : non 1 : oui	Afficher les bannettes de la catégorie du lecteur et donner au lecteur la possibilité de s'y abonner.